Копилка выкроек

burda style
10/2017

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

123 Пуловер ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 76 см.

Вам потребуется:

Шерстяное трикотажное полотно 2,15–2,20–2,20–2,20–2,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; кант 2,90–3,00–3,10–3,20–3,30 м; 1 металлическая застежка-молния длиной 18 см.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 123. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали a и b вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пуловера и рукавов — 4 см. Для деталей a и b припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

21 Перед со сгибом 1x
22 Боковая часть переда, цельнокроеная с мешковиной кармана 2x
23 Вставка переда 2x
24 Мешковина кармана 2x
25 Спинка со сгибом 1x
26 Вставка спинки 2x
27 Рукав 2x
a) бейка для окантовки среза горловины длиной 66–67–68–69–70 см и шириной 4 см, включая припуски;
b) обтачка разреза для застежки на молнию длиной 21 см и шириной 7 см, включая припуски.
Прокладка: полосу прокладки шириной 4 см приутюжить с изнаночной стороны переда поверх разметки разреза, начав от среза горловины и закончив на ок. 2 см ниже





метки разреза. Дополнительно флизелин формбанд приутюжить вдоль входов в карманы переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя. Маленькие лоскутки прокладки приутюжить с изнаночной стороны переда в уголках рельефных срезов (контрольная метка 1).

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами/эластичными тканями: детали кроя из трикотажных/вязаных полотен/эластичных тканей стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ На переде стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.
■ С изнаночной стороны переда по линии середины переда от верха до поперечной метки разметить линию разреза. Обтачку разреза переда приколоть к переду поверх разметки разреза лицевой стороной к лицевой стороне. По обеим сторонам от размеченной линии проложить строчку на расстоянии 4 мм, у нижнего конца разреза строчку проложить поперек. Перед разрезать между строчками, в нижние уголки выполнить косые надсечки. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренние срезы обтачки разреза переда обметать, верхние концы обтачки приметать к срезам горловины переда.
■ Рельефные швы переда с карманами в швах. Мешковины карманов притачать вдоль входов в карманы переда точно до уголков, контрольная метка 1, лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски переда надсечь в уголках у контрольных меток 1. Мешковины карманов отвернуть вверх и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Мешковины отвернуть на изнаночную сторону, входы в карманы приутюжить. Перед наложить на боковые часть переда, совместив входы в карманы с линиями совмещения, и приметать. На переде выполнить рельефные швы от верха (контрольная метка 2) до уголков. Припуски швов обметать и разутюжить. С изнаночной стороны мешковины карманов стачать, мешковины приметать под боковые срезы.
■ Канты приметать вдоль скошенных продольных срезов вставок переда и спинки так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали у размеченной линии шва, а плоская — на припуске.
■ Вставки переда притачать к переду лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 3, вставки спинки притачать к спинке, контрольная метка 4, закрепляя канты (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на вставку, канты лежат на переде/спинке.
■ Выполнить боковые швы, контрольная метка 5.
■ На рукавах выполнить верхние швы от размеченных линий горловин (как вытачки), контрольная метка 9. Припуски швов обметать и разутюжить.
■ На рукавах выполнить швы, контрольная метка 6. Втачать рукава, контрольные метки 7 и 8, вверху строчки проложить точно до размеченной линии горловины. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукав, канты лежат на вставках. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.
■ Припуск по срезу горловины срезать. Окантовочную бейку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне и притачать на расстоянии 1 см (ширина окантовки в готовом виде). Бейку отвернуть вверх, концы бейки подвернуть. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и пришить над швом притачивания.
■ Верхние концы тесьм застежки-молнии подвернуть. Застежку-молнию приметать под края разреза переда так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Края разреза переда настрочить на тесьмы застежки-молнии в край. С изнаночной стороны тесьмы застежки-молнии пришить вручную к окантовке горловины.
■ Припуск на подгибку низа пуловера заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную, на переде припуск на подгибку низа пришить к мешковинам карманов, захватывая только лежащую сверху мешковину.

План раскладки
Шерстяное трикотажное полотно шириной 140 см
Размеры 44–52



Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg

burda Download–Schnitt

Modell 123 Burda Style 10/2017



Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D–77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.



Mod. 123 aus burda style 10/2017
© 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG


2b
10
1a
1b


2c
1c
1b

2d

29

1c

1d


2e
1d
11
1e


2f
1f
1e


2g
1f
1g


2h
1g

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2a

4a

25

3a


4b
3b
3a
2b


4c
3b
3c
2c

4d

3c

3d

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

28

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2d


4e
3d
3e
10
11
2e


4f
3e
6.
3f
2f

4g

27

3f

3g

2g


4h
8
6
3g
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
2h


6a
5a
4a


6b
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
24
5a
5b
4b

6c
5c
5
26
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
5b
4c


6d
5c
Anstoв
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ
5d
22
4d


6e
5e
5d
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ
4e


6f
5e
5f
2
4f


6g
7
5f
9.
5g
4g


6h
5g
3
9
4h


7a
3
4
6a


7a
7b
52
44
2
6b

7b

Taille
waist
ТАЛИЯ

21

7c

6c

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7d

Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

7c

6d


7d
7e
Mod.123
6e


7f
7e
6f

burda®
www.burdastyle.de

7f

Mod.124

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

7g

6g


7g
23
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
6h